


A telnet engedélyezése Windows Vista rendszerben

Az ősrégi telnet protokollt a mai napig használják olyan hálózati rendszergazdák, akik távoli számítógépeket és hálózati eszközöket konfigurálnak, akár az interneten keresztül. A Windows Vista-ban azonban alapértelmezésként nem érhető el a telnet szolgáltatás.


Az IP-hálózatokon történő távoli konzolos bejelentkezést lehetővé tévő telnet kliens- és szerveroldali szolgáltatása is megtalálható a Vista-ban, azonban ha egyszerűen kiadjuk a *"telnet"* parancsot, egy meglepő hibaüzenetet kapunk, miszerint érvénytelen parancsot vagy fájlnévet írtunk be.

A telnet szolgáltatás bekapcsolásához végezzük el az alábbi műveleteket:


- Nyissuk meg a Control Panel-t majd válasszuk ki a *"Programs"* kategóriát és kattintsunk a *"Turn Windows features on or off"* hivatkozásra.



A felbukkanó ablakban lehetőségünk nyílik néhány alapértelmezettként fel nem települő alkalmazás és szolgáltatás engedélyezésére, vagy a meglévők eltávolítására. Ha a telnet kliensen kívül szeretnénk ha gépünk szerverként is funkcionálna jelöljük be mindkét telnetre vonatkozó dobozt. Az OK gomb lenyomása után néhány másodperces konfigurálás következik.




- Pipáljuk ki a szükséges komponenseket
- A telnet kliens mostantól a szokásos módon parancssorból használható. Ha azonban bejövő telnet-kéréseket is szeretnénk fogadni, még két dolgot be kell állítanunk. Először is a telnet szolgáltatás alapértelmezettként le van tiltva. Az engedélyezéséhez írjuk be a Start menü "Run" mezőjébe a "services.msc" parancsot, majd a felbukkanó szolgáltatáslistában keressük ki a "Telnet" bejegyzést. Kattintsunk kettőt a sorra, az indítás típusát állítsuk "Automatic"-ra, majd indítsuk el a szolgáltatást.
- Most már csak a jogosultságokat kell kiosztanunk, vagyis meg kell határoznunk, kik csatlakozhatnak telneten keresztül gépünkhöz. Ehhez írjuk be a Start menü "Run" mezőjébe a "lusrmgr.msc" parancsot, majd a felbukkanó ablakban jelöljük ki a "Group" sort és kattintsunk kettőt a "TelnetClients" bejegyzésre. Itt az "Add" gomb megnyomásával felvehetünk olyan helyi vagy tartományi felhasználókat, akiknek engedélyezni akarjuk a hozzáférést.



A telnet-jogosultságok beállítása

- Ha mindezzel elkészültünk a korábban megszokotthoz hasonlóan használhatjuk a telnet kliens és szervertoldali szolgáltatásait is.



A telnet kliens és szervert